

Voraussetzung für die Einrichtung einer E-Mail-Adresse unter Android ist die Erstellung einer E-Mail-Adresse und eines Postfachs im Confixx-Adminbereich. Hilfe dazu erhalten Sie in diesem FAQ Beitrag: Wie erstelle ich eine E-Mail-Adresse / Postfach?

Sie sollten folgende Angaben für die Einrichtung bereithalten:

E-Mail-Adresse:

Benutzername:

Passwort:

Posteingangsserver/Postausgangsserver:

Der Benutzername ist der Name des Postfachs (Schema: webXXXpX) und wird Ihnen nach der Einrichtung im

Confixx-Adminbereich zusammen mit dem Passwort angezeigt.


Der Name von **Posteingangsserver** und **Postausgangsserver** ist immer gleichlautend und zu finden in Ihrem Kundencenter in der **Tarifübersicht** unter **Server-Info**, das Schema ist **alfa30XX.alfahosting-server.de**. Auf der rechten Seite ist der Punkt **Server-Info** noch einmal veranschaulicht, am unteren Ende dieses Punktes finden sich die Serverangaben.



## **Wichtiger Hinweis:**

Die Abbildungen können sich je nach Betriebssystem bzw. Version unterscheiden und von dieser Anleitung abweichen. In diesem Fall nutzen Sie bitte die Hilfe-Funktion direkt in der Software.









Begeben Sie sich zuerst in Ihre App-Übersicht und klicken auf E-Mail (je nach Android-Version/Hersteller auch Mail). Ist bereits eine E-Mail-Adresse eingerichtet, klicken Sie auf die Optionen (3 Punkte) 


Einstellungen 

Konto hinzufügen. Geben Sie nun die E-Mail-Adresse und das bei der Einrichtung festgelegte Passwort ein, klicken Sie anschließend auf Manuell einrichten. Im nächsten Schritt wählen Sie IMAP.

Posteingang Postausgang








Das erste Bild beschreibt die Einrichtung für den Posteingang: Geben Sie für Nutzername den Benutzernamen des Postfachs nach Schema webXXXpX an. Den Server tragen Sie gemäß der Übersicht auf Seite 1 dieser Anleitung ein. Der Port ist 993, der Sicherheitstyp SSL/TLS (alle Zertifikate akzeptieren). Klicken Sie anschließend auf Weiter.

Das mittlere Bild beschreibt die Einrichtung für den Postausgang: Die Angaben zu Nutzername und (SMTP)-Server sind identisch zum Posteingang. Der Port ist 465, der Sicherheitstyp SSL/TLS (alle Zertifikate akzeptieren). Klicken Sie anschließend auf Weiter.

Nachfolgend können Details zu den Kontoeinstellungen festgelegt werden, z.B. in welchem Intervall auf neue E-Mails geprüft werden soll.



Geben Sie abschließend noch einen Namen an, damit Empfänger Ihrer Mails wissen, dass Sie der Absender sind. Mit dem Klick auf Weiter ist die Kontoeinstellung abgeschlossen.